

ルート認証局証明書インストール手順書




目次


1. ルート認証局証明書のインストール	- 1 -
1.1. Windows の手順	- 1 -
1.2. MAC OS X の手順	- 6 -
2. ルート認証局証明書のアンインストール	- 8 -
2.1. Windows の手順	- 8 -
2.2. MAC OS X の手順	- 10 -

1. ルート認証局証明書のインストール

1.1. Windows の手順


ルート認証局証明書を以下の手順にてインストールしてください。

	<p>ルート認証局証明書（〇〇〇〇.cer）をダブルクリックして開きます。</p>
	<p>“詳細”タブを選択します。</p>
	<p>“発行者”を選択して、当方の名前が表示されていることを確認してください。</p> <p>記載が当方のものでない場合には、インストールを中止して当方の担当者にご連絡ください。</p>




“拇印”を選択して末巻の資料と比較してください。

末巻の資料と異なる場合には、インストールを中止して当方の担当者にご連絡ください。




“全般”タブをクリックして戻り、
[証明書のインストール] ボタンをクリックします。




[次へ] ボタンをクリックします。

※ 通常は保存場所に“現在のユーザー”を選択します。 パソコンを複数の人が使用する場合や、サーバーにインストールする場合には、“ローカルコンピューター”を選択してください。




“証明書をすべて次のストアに配置する”を選択して、[参照] ボタンをクリックします。




“信頼されたルート証明機関”を選択して、[OK] ボタンをクリックします。




[次へ] ボタンをクリックします。




[完了] ボタンをクリックします。



[はい] ボタンをクリックします。



[OK] ボタンをクリックします。




[OK] ボタンをクリックします。




sample_co_ltd_0001.cer
セキュリティ証明書
2 KB

再度、ルート認証局証明書を開きます。






“証明のパス” タブをクリックします。



“この証明書は問題ありません。”と表示されているのを確認し、[OK] ボタンをクリックして終了します。

1.2. MAC OS X の手順




ルート認証局証明書を以下の手順にてインストールしてください。


	<p>ルート認証局証明書（〇〇〇〇.cer）をダブルクリックして開きます。</p>
	<p>（証明書を表示）ボタンをクリックします。</p>
	<p>“詳細な情報”の左にある▲をクリックします。</p>
	<p>“発行者名”に当方の名前が表示されていることを確認してください。</p> <p>記載が当方のものでない場合には、インストールを中止して当方の担当者にご連絡ください。</p>

2. ルート認証局証明書のアンインストール


2.1. Windows の手順

ルート認証局証明書を以下の手順にてアンインストール（削除）してください。


	<p>Internet Explorer を開き、ツールボタンから “インターネットオプション” を開きます。</p>
	<p>“コンテンツ” タブを選択し、[証明書] ボタンをクリックします。</p>
	<p>“信頼されたルート証明機関” タブを選択します。 当方の証明書を選択し、[削除] ボタンをクリックします。 ※ 他社の証明書を削除しないように注意してください。</p>




[はい] ボタンをクリックします。



[はい] ボタンをクリックします。






[閉じる] ボタンをクリックします。



[OK] ボタンをクリックします。

2.2. MAC OS X の手順

ルート認証局証明書を以下の手順にてアンストール（削除）してください。

	<p>キーチェーンアクセスを開き、ルート認証局証明書を選択して [DEL] キーを押します。</p>
	<p>(削除) ボタンをクリックします。</p>
	<p>キーチェーンアクセスを終了させます。</p>

発効日：2019年01月16日 第1.00版

発行者：EU-Create

問合せ：info@eu-create.net

本文書を運用した結果の影響については、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

Microsoft®、Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Apple®、MAC OS X®は、米国 Apple の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本文書の内容に関しては、将来予告なしに変更する場合があります。

本文書は、当方の責任において監修したものであり、その内容について各社へのお問い合わせはお控えください。